

---

TITEL: Optionen für die Erstellung von Sicherungsdateien

PRODUKT: CoreIDRAW 8

---

In CoreIDRAW™ 8 gibt es zwei Methoden für die Erstellung von Sicherungsdateien. Auf beide Methoden, "Sicherungskopie beim Speichern" und "Autom. Sicherungskopie", können Sie zugreifen, indem Sie auf "Extras", "Optionen", "Arbeitsbereich" und dann auf "Speichern" klicken. Diese Optionen können einzeln oder auch gleichzeitig aktiviert werden.

### **Sicherungskopie beim Speichern**

Wenn während einer Arbeitssitzung ein Dokument mehr als einmal gespeichert wird, dann wird eine Sicherungskopie erstellt. Allen Sicherungsdateien wird ein Name zugewiesen, der aus BACKUP\_OF\_ und dem Dateinamen besteht. Zum Beispiel heißt die Sicherungsdatei von SAMPLE.CDR dann BACKUP\_OF\_SAMPLE.CDR. Diese Sicherungsdatei bleibt auf der Festplatte, bis sie manuell gelöscht wird.

Um die Funktion "Sicherungskopie beim Speichern" zu aktivieren, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Klicken Sie auf "Extras", "Optionen", "Arbeitsbereich", "Speichern".
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Sicherungskopie beim Speichern".

Hinweis: Sicherungskopien werden immer in demselben Ordner wie die ursprüngliche Datei gespeichert. Das kann nicht geändert werden.

Die ursprüngliche Datei kann durch Öffnen der Sicherungsdatei wiederhergestellt werden. Es wird empfohlen, nach dem Öffnen einer Sicherungsdatei, diese Datei unter einem neuen Dateinamen zu speichern.

### **Autom. Sicherungskopie**

Mit Hilfe dieser Option werden Sicherungsdateien in bestimmten Zeitabständen erstellt, die vom CoreIDRAW-Benutzer festgelegt werden. Der automatische Timer wird bei jeder Änderung des Dokumentinhalts aktiviert, und es wird eine Datei mit dem Namen AUTOBACKUP\_OF\_ erstellt. Beim Schließen von CoreIDRAW oder beim Speichern des Dokuments wird die Sicherungsdatei von der Festplatte gelöscht.

Wenn die Anwendung aufgrund eines Fehlers beendet wird, bleibt die automatisch erstellte Sicherungsdatei auf der Festplatte. Führen Sie in diesem Fall folgende Schritte aus:

1. Schließen Sie alle Anwendungen, und starten Sie erneut den Computer.
2. Suchen Sie mit Hilfe des Windows-Explorers den Ordner, in dem sich die automatisch erstellte Sicherungsdatei befindet. Standardmäßig ist dies der Ordner, in dem die ursprüngliche Datei gespeichert wurde.
3. Klicken Sie auf die Datei, und wählen Sie aus dem Menü "Datei" den Befehl "Umbenennen".
4. Geben Sie für diese Datei einen neuen Namen ein.
5. Starten Sie CoreIDRAW, und öffnen Sie die Datei.

Um die Funktion "Autom. Sicherungskopie" zu aktivieren, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Klicken Sie auf "Extras", "Optionen", "Arbeitsbereich", "Speichern".
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Autom. Sicherungskopie".
4. Geben Sie im Zahlenfeld einen Zeitabstand ein (zwischen 1 und 120 Minuten).
5. Für die automatisch erstellte Sicherungsdatei wird standardmäßig der Ordner verwendet, in dem die ursprüngliche Datei gespeichert ist. Dies kann geändert werden, indem das Kontrollkästchen "Standardordner für Sicherung" aktiviert und ein anderer Ordner ausgewählt wird.

Hinweis: Es ist möglich, beide Funktionen für die Erstellung von Sicherungsdateien zu deaktivieren. Dies wird jedoch nicht empfohlen. Vermeiden Sie nicht wiederherstellbare Verluste wertvoller Arbeit, indem Sie mindestens eine dieser Funktionen während Ihrer CoreIDRAW-Arbeitssitzungen aktivieren.